


# メールソフト設定(IMAP)

## IMAPとは

サーバ上にメールを保持したまま、必要なメールだけを閲覧でき、フォルダ分けや既読・未読も反映されるので、スマートフォンやモバイルPCなど、IMAP4に対応している端末でメールを利用する場合に便利です。

また、メール経路暗号化 (IMAP over SSL) とメール接続元制限 (100Gのみ) にも対応しています。



- ・異なる端末からも同メールを閲覧できます。
- ・受信箱だけでなくメールボックスに存在するフォルダ内のメールも閲覧できます。※POP3は受信箱のみ

## 注意事項

- ・本サービスは最適なシステム環境を構築するため、試験提供期間を設けさせていただきます。また、試験提供中は仕様変更や一時的なサービス停止を行う場合があります。
- ・IMAPサーバにアクセス中は、POPによるメール受信ができなくなる場合があります。
- ・ご利用のプロバイダまたは携帯電話キャリアがメール送信規制 (Outbound Port25 Blocking) を実施している場合、SMTP認証除外設定を有効にしているアカウントからメールを送信することができません。
- ・本サービスはサーバ上にメールを保持するため、ご利用のディスク容量やメール通数が増加します。不要なメールを削除するようにしてください。

## メール受信 (IMAP) ポート対応表

ポート番号	特徴	ご利用上の注意事項
143	IMAPの専用ポートです。	—
993	「メール経路暗号化 (IMAP over SSL)」の専用ポートです。	ファイアウォールなどのネットワーク機器や、メールソフトの対応状況の確認・設定変更が必要です。 また、ウイルスチェックソフトの検知が無効になる場合があるため、ウイルスチェックソフトの対応状況の確認も必要です。対応状況は、ソフトの製造元にご確認ください。 ※993ポートを利用する場合でも、アルファメールプレミア基本機能「メールウイルスチェック」は有効です。


## メールボックス内のフォルダ名について

IMAPでは、以下のフォルダがメールボックスに作成されています。ご利用のメールソフトにより、メールボックス上のフォルダが表示される場合があります。また、Webメールでは以下の表示となります。

IMAP	Webメール
INBOX	受信箱
SentMail	送信箱
Trash	ごみ箱
Drafts	下書き保存
SPAM	迷惑メール

## ■ 設定手順 (iOS の場合)

※設定画面は iOS 4.3で作成しています。



1 iPhoneを起動し、「設定」をタップします。

2 「メール/連絡先/カレンダー」をタップします。

3 「アカウントを追加…」をタップします。

4 「その他」をタップします。

5 「メールアカウントを追加」をタップします。



6 必要事項を入力し、「次へ」をタップします。



名前	名前や会社名などを入力します。 ※メールを送信したときに相手に「送信者」として表示されます。
アドレス	メールアドレスを入力します。
パスワード	メールパスワードを入力します。
説明	サービス名などを入力します。 ※iPhone上で設定名として表示されます。

7 「IMAP」をタップします。



SoftBank 3G 00:00

キャンセル 新規アカウント 次へ

IMAP POP

名前 大塚太郎

アドレス otsuka-tarou@aweb-prm.jp

説明 アルファメール

受信メールサーバ

ホスト名 imap.alpha-prm.jp

ユーザ名 otsuka-tarou%aweb-prm...

パスワード ●●●●●●●●

送信メールサーバ

ホスト名 smtp.alpha-prm.jp

ユーザ名 otsuka-tarou%aweb-prm...

パスワード ●●●●●●●●

## 8 必要事項を入力し、「次へ」をタップします。

※「次へ」をタップすると検証が始まり、終了するまでしばらく時間がかかります。

受信メールサーバ	
ホスト名	「imap.alpha-prm.jp」と入力します。
ユーザ名	「アカウント名」「%」「ドメイン名」を入力します。 ※メールアドレスの「@」を「%」に置き換えます。 (例)otsuka@△△△.co.jp → otsuka%△△△.co.jp
パスワード	メールパスワードを入力します。
送信メールサーバ	
ホスト名	「smtp.alpha-prm.jp」と入力します。
ユーザ名	「アカウント名」「%」「ドメイン名」を入力します。 ※メールアドレスの「@」を「%」に置き換えます。 (例)otsuka@△△△.co.jp → otsuka%△△△.co.jp
パスワード	メールパスワードを入力します。

SoftBank 3G 00:00

キャンセル IMAP 保存

メール  オン

メモ  オフ

## 9 「保存」をタップします。

以上で、設定は完了です。  
メール送受信のテストを行ってください。

### メールの送受信がエラーとなる場合


設定されたユーザ名またはパスワードに間違いがないか、ご確認ください。

## ■ 設定手順 (Android の場合)

※設定画面は Android 2.2で作成しています。ご利用の端末によっては画面が若干異なる可能性があります。

### 1 端末を起動し、「Eメール」をタップします。

### 2 必要事項を入力し、「手動設定」をタップします。




初めてアカウントを設定される場合、左の画面が表示されます。表示されない場合は、以下手順で操作を進めてください。

1. メニューボタンをタップします。
2. 「アカウント管理」をタップし、「アカウント追加」をタップします。

<b>Eメールアドレスを入力してください</b>	メールアドレスを入力します。
<b>パスワード</b>	メールパスワードを入力します。
<b>常にこのアカウントからEメール送信</b>	今回設定されるアカウントから常にメールを送信される場合、チェックします。 ※メールアカウントを複数設定されている場合に表示されます。

### 3 「IMAPアカウント」をタップします。



## 4 必要事項を入力し、「次へ」をタップします。

※「次へ」をタップすると設定の確認が始まります。

ユーザー名	「アカウント名」「%」「ドメイン名」を入力し、ダブルクォートで囲みます。 ※メールアドレスの「@」を「%」に置き換え、ダブルクォートで囲みます。 (例)otsuka@△△△.co.jp → “otsuka%△△△.co.jp”
パスワード	メールパスワードを入力します。
IMAPサーバー	「imap.alpha-prm.jp」と入力します。
ポート	「143」と入力します。
セキュリティタイプ	「なし」を選択します。

### メール経路暗号化 (IMAP over SSL) を利用される場合

左の画面で以下の設定を行います。

ポート: 「993」と入力します。

セキュリティタイプ: 「SSL」を選択します。

## 5 必要事項を入力し、「次へ」をタップします。

※「次へ」をタップすると設定の確認が始まります。

SMTPサーバー	「smtp.alpha-prm.jp」と入力します。
ポート	「587」と入力します。
セキュリティタイプ	「なし」を選択します。
ログイン	チェックします。
ユーザー名	「アカウント名」「%」「ドメイン名」を入力します。 ※メールアドレスの「@」を「%」に置き換えます。 (例)otsuka@△△△.co.jp → otsuka%△△△.co.jp ※ダブルクォートで囲まれていた場合は、ダブルクォートを削除します。
パスワード	メールパスワードを入力します。


### メール経路暗号化 (SMTP over SSL) を利用される場合

左の画面で以下の設定を行います。

ポート: 「465」と入力します。


セキュリティタイプ: 「SSL」を選択します。

## 6 必要事項を入力し、「次へ」をタップします。



常にこのアカウントでEメール送信	今回設定されるアカウントから常にメールを送信される場合、チェックします。
Eメール受信時に通知	メール受信時に通知する場合、チェックします。

## 7 必要事項を入力し、「完了」をタップします。



このアカウントに名前を付ける	サービス名などを入力します。 ※メールアプリ上で設定名として表示されます。
ユーザー名	名前や会社名などを入力します。 ※メールを送信したときに相手に「送信者」として表示されます。

以上で、設定は完了です。  
メール送受信のテストを行ってください。

### メールの送受信がエラーとなる場合

- ・設定されたユーザ名またはパスワードに間違いがないか、ご確認ください。
- ・受信のみがエラーとなる場合は、受信サーバー設定の「ユーザー名」を囲っているダブルクォートを削除し、受信ができるかご確認ください。

## ■ 設定手順 (Outlook Express 6.0 の場合)




Outlook Express

1 Outlook Expressを起動します。


2 「ツール」 → 「アカウント」の順に選択します。

インターネットアカウント画面が表示されます。




3 「メール」タブをクリックします。  
「追加」 → 「メール」をクリックします。

インターネット接続ウィザード画面が表示されます。




4 必要事項を入力し、「次へ」をクリックします。


<b>表示名</b>	名前や会社名などを入力します。 ※メールを送信したときに相手に「送信者」として表示されます。
------------	---



5 必要事項を入力し、「次へ」をクリックします。


<b>電子メールアドレス</b>	メールアドレスを入力します。
------------------	----------------






6 必要事項を入力し、「次へ」をクリックします。

電子メールサーバーの種類	「IMAP」を選択します。
受信メールサーバー	「imap.alpha-prm.jp」と入力します。
送信メールサーバー	「smtp.alpha-prm.jp」と入力します。




7 必要事項を入力し、「次へ」をクリックします。


アカウント名	「アカウント名」「%」「ドメイン名」を入力します。 ※メールアドレスの「@」を「%」に置き換えます。 (例)otsuka@△△△.co.jp → otsuka%△△△.co.jp
パスワード	メールパスワードを入力します。




8 「完了」をクリックします。



9 作成したアカウントを選択し、「プロパティ」をクリックします。




10 「サーバー」タブをクリックし、「このサーバーは認証が必要」にチェックを入れます。




11 「設定」をクリックします。

送信メールサーバー画面が表示されます。



12 「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」を選択し、「OK」をクリックします。



### 13 「詳細設定」タブをクリックし、必要事項を入力します。

#### 送信メール


標準	「25」と入力します。
サブミッションポート	「587」と入力します。

#### メール経路暗号化 (SMTP over SSL) を利用される場合

左の画面で以下の設定を行います。

送信メールのポート番号に「465」と入力し、「このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要」をチェックします。



※チェックを入れると自動でポート番号が「25」に変更されます。その為、チェックを入れた後に必ず「465」と入力ください。



#### メール経路暗号化 (IMAP over SSL) を利用される場合

左の画面で以下の設定を行います。

受信のポート番号に「993」と入力し、「このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要」をチェックします。



### 14 「適用」をクリックし、「OK」をクリックします。


以上で、設定は完了です。

メール送受信のテストを行ってください。

#### メールの送受信がエラーとなる場合


設定されたアカウント名またはパスワードに間違いがないか、ご確認ください。

## ■ 設定手順 (Outlook 2010 の場合)



1 Outlook 2010を起動します。

2 初めてOutlook 2010を起動した場合、スタートアップウィザード画面が表示されます。「次へ」をクリックします。




スタートアップウィザード画面が表示されない場合


以下を行い手順5に進みます。

1. 「ファイル」→「情報」の順に選択します。
2. 「アカウント設定」→「アカウント設定」の順に選択します。
3. 表示される画面で「電子メール」タブをクリックし、「新規」をクリックします。


3 「メールアップグレードオプション」の画面が表示された場合、「アップグレードしない」を選択し、「次へ」をクリックします。




4 「はい」を選択し、「次へ」をクリックします。




5 「自分で電子メールやその他のサービスを…」を選択し、「次へ」をクリックします。



6 「インターネット電子メール」を選択し、「次へ」をクリックします。




7 必要事項を入力し、「詳細設定」をクリックします。




名前	名前や会社名などを入力します。 ※メールを送信したときに相手に「送信者」として表示されます。
電子メールアドレス	メールアドレスを入力します。
アカウントの種類	「IMAP」を選択します。
受信メールサーバー	「imap.alpha-prm.jp」と入力します。
送信メールサーバー	「smtp.alpha-prm.jp」と入力します。
アカウント名	「アカウント名」「%」「ドメイン名」を入力します。 ※メールアドレスの「@」を「%」に置き換えます。 (例) otsuka@△△△.co.jp → otsuka%△△△.co.jp
パスワード	メールパスワードを入力します。
[次へ]ボタンをクリックしたら...	チェックしません。

8 「送信サーバー」タブをクリックします。必要事項を設定します。



送信サーバー (SMTP) は認証が必要	チェックします。
受信メールサーバーと同じ設定を使用する	選択します。




9 「詳細設定」タブを選択します。  
必要事項を入力し、「OK」をクリックします。

送信サーバー	
標準	「25」と入力します。
サブミッションポート	「587」と入力します。

メール経路暗号化 (IMAP over SSL) を利用される場合  
左の画面で以下の設定を行います。



受信サーバーに「993」と入力し、使用する暗号化接続の種類で「SSL」を選択します。




メール経路暗号化 (SMTP over SSL) を利用される場合  
左の画面で以下の設定を行います。

送信サーバーに「465」と入力し、使用する暗号化接続の種類で「SSL」を選択します。

※「SSL」を選択すると自動で送信サーバーが「25」に変更されます。  
その為、選択後に必ず「465」と入力ください。



10 「次へ」をクリックします。



11 「完了」をクリックします。

以上で、設定は完了です。  
メール送受信のテストを行ってください。

メールの送受信がエラーとなる場合

設定されたアカウント名またはパスワードに間違いがないか、ご確認ください。