

アルファメールプレミア

SSLサーバ証明書（SureServer）

再発行の手引き

2021年4月版

<https://www.alpha-prm.jp/support/ssl/>

作業手順	2
ステップ 1 : CSRの作成	3
ステップ 2 : 証明書の再発行申請	5
ステップ 3 : 証明書のダウンロード	10
ステップ 4 : 証明書のインストール	15
ステップ 5 : 証明書のインストール完了確認	17

? 操作方法がわからない場合は


お客様専用フォームからお問い合わせください。
<https://mypage.otsuka-shokai.co.jp/falpha-prm>

- 本書は2021年4月時点での情報を元に作成しています。
- 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- 本書の内容の複製または改変などを当社の許可なく行うことは禁止されています。
- 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。
- 本書で取り上げたソフトウェアの変更、ホームページの構成・デザイン・内容の変更、それに伴って発生する損失、逸失利益に関し、当社はいかなる責任も負いかねます。
- 本書に記載されている社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。




作業手順

「SSLサーバ証明書(SureServer)」を再発行される場合、以下の作業が必要になります。
お客様の作業が終わりましたら、チェックボックスにチェックを入れてください。




※1: 審査から発行までの日数目安は以下になります。(必要書類の有無、審査状況によって異なります)

- ・SSLサーバ証明書: 1～5営業日
- ・EV SSLサーバ証明書: 5～10営業日



ステップ1:CSRの作成



アルファメールプレミアの管理者機能からCSRを作成します。



1 ブラウザを起動し、アルファメールプレミア会員サイトにアクセスします。

<https://www.alpha-prm.jp/>

「ログイン」をクリックします。




2 必要事項を入力し、「ログイン」をクリックします。

メールアドレス	「管理者メールアドレス(ログインID)」を入力
パスワード	「管理者パスワード」を入力



3 「管理者機能」をクリックします。



4 「Web」タブをクリックし、「独自SSL管理」→「CSR作成」をクリックします。

！ サーババージョン2環境へ切替え中のお客様
以下の手順で、サーババージョン2環境にて、CSRを作成してください。
「Web」タブをクリックし、「サーババージョン2」→「独自SSL管理」→「CSR作成」をクリックしてください。

CSR作成
CSR(証明書署名要求)の作成に必要な情報を入力して、「作成」ボタンをクリックしてください。
※SSLサーバ証明書取得の際は、サーバソフトウェアにApacheを指定してください。

CSR情報

公開鍵長 2048bit RSA

* コモンネーム (Common Name)
☒ https://www.aveb-prm.jp
☐ https://aveb-prm.jp

* 組織名 (Organizational Name)
 OTSUKA CORPORATION

部門名 (Organizational Unit)
 Public Relations Dept

* 国名 (Country)
 JP

* 都道府県名 (State or Province)
 Tokyo

* 市区町村名 (Locality)
 Chiyoda-ku

* は必須入力項目です。

・ コモンネーム
 この契約されたサブドメインなどでコモンネームに「www」を付与しない場合は、下線の「契約ドメイン名」を選択してください。
 設定可能なSSLサーバ証明書は、どちらか一方のコモンネームのみとなります。
 (例)https://sub.example.com

・ 組織名
 2文字以上84文字以下で指定してください。
 証明書が対応している場合、日本語での表記も可能です。(※)
 (例)OTSUKA CORPORATION (例)株式会社 大塚商会

・ 部門名
 64文字以下で指定してください。
 証明書が対応している場合、日本語での表記も可能です。(※)
 (例)Public Relations Dept (例)広報部

・ 国名
 国名(ISO国別記号)を指定してください。日本の国別記号は「JP」です。

・ 都道府県名/市区町村名
 128文字以下で指定してください。
 証明書が対応している場合、日本語での表記も可能です。(※)
 (例)Tokyo/Chiyoda-ku (例)東京都/千代田区

(※)日本語表記について
 日本語表記は64文字以下で指定してください。
 日本語表記が可能な対象項目や登録方法は各認証局の証明書により異なります。
 詳しくはお客様がご利用の各認証局にご確認ください。

作成

5 必要事項を入力し、「作成」をクリックします。

公開鍵長	公開鍵長(2048bitRSA)が表示されます。
コモンネーム (Common Name)	コモンネームを選択します。
組織名 (Organizational Name)	組織の正式名称を入力します
部門名 (Organizational Unit)	部門名を入力します。
国名 (Country)	日本のISO国別記号「JP」が表示されます。
都道府県名 (State of Province)	都道府県名を入力します。
市区町村名 (Locality)	市区町村名を入力します。

！ 組織名などは日本語での表記も可能です
組織名、部門名、都道府県名、市区町村名は日本語での表記も可能です。

CSR情報
入力情報の確認。FCSRJに表示されたデータをご利用ください。

入力情報

公開鍵長 2048bit RSA

コモンネーム (Common Name) www.aveb-prm.jp

組織名 (Organizational Name) OTSUKA CORPORATION

部門名 (Organizational Unit) Public Relations Dept

国名 (Country) JP

都道府県名 (State or Province) Tokyo

市区町村名 (Locality) Chiyoda-ku

CSR

```
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIICQzCCABCAgAwYIKoEgMBAGAwIBAgQwMjQ3dVILXyB5S5ncDEhMBKGA1UE
CmQST1R1VHViB1ENPUBPUKFSU3B1O0R4HAYDVQALDEBvQWJ5aW9kaWV5YXZ5
IER1IChhO2c2aG9uYV9YYS1kO0R4YV9YQ0Q0ARU0ZU15ZS5tMEsGA1UEBww6ZHp
wB9KYS1rd1QAS1w0Y0Z0Z1hvcNAKEBBQAGAEAPADCAQAGGEBALL111rXhE1x
lucvo21vCfRyveQF#1V2uQFwX0nMe1RWFN0o4uR0B20hW242uVq18av961aoD
7H4+QWvYeaTmTrey5RkFfhdu5n3121h5u0Hh342cvYH5Stcnc+NHu5B9ue
eQtC0vQer/BBYGFdip05U/4FJ2ra2p5JGM1JgrHesY2kpsuMgK1704Cda+Haw0D
12V2HgeDkHgwMwCarp0v8+c37bVhLArFpBxcvT4tzC2u5ikCMc+IK21AqMN
VcXul1nGD0qL+dV2ndPPrFevGp0DL4+Q13hettg1dpt1YS1/85J1v1v1kbe
Q0w1rdQIEVOCawEAaAAMAGSvS3b3DGBBAUAA1BAQAGzOn0vFbk1pL41Nfb
F0B4k1kaMARD01vduNes8ca4/16at+uKa/XeG9Bv94Zhv0r0N74Tmw53/
T12CHpP+J5Ph0k2TnJ0Y1B1/7d0sds/61400y/PmN7U24tUg0v0vY11v
R0B52+vpP82K31M11q0acFHE0wFPPLU1U1Yf461s139MVPq1hKHU6N1Om
X46Tdsn17MjdJW6w0e2wEk1insax+d0kQF16B62d8ZL3TTFZ516nQ84auS8
```


6 生成されたCSRが表示されます。

以上で、ステップ1の作業は終了です。
画面は閉じずに、ステップ2に進みます。

！ 画面は閉じないでください


画面に表示された赤枠内の情報は、次の設定で必要になります。画面を閉じないよう、ご注意ください。

※画面に表示されたCSRは次の設定で使用します



ステップ2: 証明書の再発行申請

! サイバートラスト社のメンテナンス実施中は、申請をお受けできずにエラーとなります。サイバートラスト社では、毎月第4水曜日の20:00～翌8:00に定期メンテナンスを実施しておりますので、ご注意ください。



お客様マイページから「SSLサーバ証明書(SureServer)」の再発行申請を行います。

1 ブラウザを起動し、以下URLにアクセスします。
<https://mypage.otsuka-shokai.co.jp/keiyaku>

2 必要事項を入力し、「ログイン」をクリックします。

ログインID	「お客様番号(旧契約マイページのID)」を入力
パスワード	「お客様マイページ(旧契約マイページ)のパスワード」を入力

! 弊社営業よりお申込書でSSLサーバ証明書をご契約いただいたお客様

SSLサーバ証明書専用のログインID・パスワードをお送りしておりますのでそちらを入力し、手順3に進みます。

3 「契約内容の確認」をクリックします。

4 SSLサーバ証明書の「契約内容を確認する」をクリックします。

The screenshot shows the '大塚商会' (Daiwa Shingai) website. The user is logged in as '大塚商会' (Daiwa Shingai). The main navigation bar includes links for 'ホーム' (Home), 'ソリューション・製品' (Solution/Products), 'お客様マイページ' (Customer My Page), 'お問い合わせ' (Contact Us), and '企業情報' (Company Information). The 'お客様マイページ' (Customer My Page) section is active, showing a sidebar with links like '大塚ID以外でログインされたお客様へ' (For customers who logged in with a Daiwa ID other than the one they used to register), '契約情報の確認' (Check contract information), '契約内容や請求書について' (About contract details and invoices), 'よくあるご質問 (FAQ)' (Frequently asked questions), 'お知らせ' (Notice), 'お問い合わせ' (Contact us), and 'マイメニュー' (My menu). The main content area is titled '契約情報の確認' (Check contract information) and includes a section 'ご契約内容をご確認いただけます' (You can check your contract details). Below this, there is a table of contract information. The table has columns for 'No.', '契約申込書No.', 'ご利用先', '申込日', 'お振替番号', 'お振替口座番号', '契約額', 'ご利用先住所', '契約責任者', '契約担当者', '契約開始日', '契約終了日', '契約内容', and '契約内容確認'. The table lists two contracts. The first contract is for '大塚商会' (Daiwa Shingai) and the second contract is for '大塚商会' (Daiwa Shingai). The '契約内容確認' button is circled in red.

5 「SSL証明書再発行」をクリックします。

The screenshot shows the '契約サービス' (Contract Service) page. The page title is '契約サービス' (Contract Service). The main content area is titled '契約サービス' (Contract Service) and includes a table with columns for '契約サービス' (Contract Service) and '月額料金(円)' (Monthly fee (Yen)). The table lists 'EV SSLサーバ証明書 (SureServer)' with a monthly fee of 4,800. Below the table, there is a section '※価格には消費税は含まれておりません。' (Note: The price does not include consumption tax). The '契約サービス' (Contract Service) section includes a table with columns for 'お客様番号' (Customer number), '支払方法' (Payment method), '利用開始日' (Start date of use), '支払開始月' (Start month of payment), '契約期間' (Contract period), '利用終了日' (End date of use), 'ドメイン名' (Domain name), '証明書開始日' (Certificate start date), '証明書終了日' (Certificate end date), 'サービス契約ID' (Service contract ID), '元契約ID' (Original contract ID), and 'コモンネーム' (Common name). The 'SSL証明書再発行' (Re-issue SSL certificate) button is circled in red.

6 「SSL申請法人情報」に必要事項を入力します。

！項目は、お申込みのサービスによって異なります。
(こちらは、EV SSLサーバ証明書をお申し込みのお客様向けの画面です)

画面下「SSL申請情報」の入力については、
次の手順で説明します。

申請法人更新	SSL申請法人情報を更新する場合は、チェックボックスにチェックを入れ、更新してください。
申請法人名	法人格も入力してください。 例)株式会社 大塚商会
ビル・マンション名	全角40文字以内で入力してください。 無い場合は、「なし」と入力してください。 例)本社ビル
会社法人等番号	申請組織のカテゴリで「民間組織」を選択された場合は、会社法人等番号の入力が必須となります。 登記簿に記載されている12桁の会社法人等番号です。マイナンバーの法人番号(13桁)の先頭1桁を除いた12桁が、会社法人等番号になります。 例) 1234-00-123456
登記住所(都道府県)	申請組織のカテゴリで「行政機関(市区町村)」を選択された場合のみご入力ください。 (例) 東京都=Tokyo、埼玉県=Saitama、大阪府=Osaka

SSL証明書の再発行

入力

確認

完了

・毎月第4水曜日の20:00～翌8:00は、サイバートラスト社にて定期メンテナンスが実施されているため、発行申請を受けることができません。この時間を避けて申請いただけますようお願い致します。

・こちらはSSL証明書の再発行専用画面です。
更新手続きをご希望の場合、お手数ですが一度お戻りいただき「SSL証明書更新」をご選択ください。

SSL申請法人情報

申請法人更新

☐ 登録済みの申請法人情報を更新する
※以前の申請情報から変更がある場合は、チェックを入れてから下記項目をご記入ください。

申請法人名

必須

株式会社 大塚商会

※全角55文字以内
※入力例：〇〇株式会社

法人格

必須

株式会社

※個人事業主のお客様は「その他法人」を選択してください。

法人代表者(最高責任者)

必須

姓 大塚

名 裕司

郵便番号

必須

102-8573

住所検索

※ハイフン(-)付き、半角数字
例) 102-8573
郵便番号を入力し、「住所検索」ボタンを押すと住所を自動表示します

住所

必須

都道府県 東京都

※都道府県を一覧より選択してください

市区町村

必須

千代田区

※全角40文字以内
例) 千代田区

丁目・番地

必須

飯田橋2-18-4

※全角40文字以内
例) 飯田橋2-18-4

ビル・マンション名

必須

本社ビル

※全角40文字以内
例) 本社ビル

申請責任者氏名(かな)

必須

姓 おおつか

名 たろう

申請責任者氏名(漢字)

必須

姓 大塚

名 太郎

部署名

必須

業務部

役職

必須

課長

申請組織カテゴリ

必須

民間組織

会社法人等番号

任意

0100 - 01 - 012345

※申請組織のカテゴリで「民間組織」を選択された場合のみご入力ください。

法人設立機関

必須

法務局

※民間組織の場合は、「法務局」とご入力ください。
行政機関の場合は、自身の上位団体がある場合はその行政機関名、それ以外の場合は自身の組織名を入力して下さい。

申請法人名(英名)

必須

OTSUKA CORPORATION

登記住所(都道府県:英名)

任意

※(例) 東京都=Tokyo、埼玉県=Saitama、大阪府=Osaka
※申請組織カテゴリで「行政機関(市区町村)」を選択された場合は必須です。

登記住所(国:英名)

必須

JP

代表電話番号

必須

03 - 1234 - 5678

申請責任者電話番号

必須

03 - 1234 - 5678

7 「SSL申請情報」に必要事項を入力します。

SSL申請情報

契約ドメイン

ssl-example.jp

本サービスでお申し込みいただいたドメイン名の公称証明書の申請、発行が可能です。
該当ドメインの公称証明書で申請された場合は、無効となりますのでご注意ください。

※サブドメインsub.example.jpなど申請される場合は、sub.example.jpでサービス契約が必要です。

CSR

必須

```
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIOOzCAGAwGAQoAOCMAAgCAACAAIwYwVWlEVLVIrb3U
cankQDAIBgNV
BHoPCEKZm9udGVzSStSauekvaOAQW3auYhuPhusS9tJELMAAGAUA
EBHMSIAVEIAQ
BgRSRQQuandneS8rQndvTS8rOWaUEBwS8rOuLuj555vsYy
GNTF5IANdSG4
nDEAkOjBAQGAkOACAGAMIIBoqKAGEAkI+VfOEAKM8Yae+UI
odpTbdJSP35L
eddsXCTwtKyC7twPX1IaXXGPAPXC2Q8rC7wPkAuHu/PK06
HVqeZD0gfzSD
yQYkGR055Iw1GR055/aMOAGRO59Ev+zqGR055Iw/GR055+bpI
+CSFTF6BwR07

Webサイトから出力されたCSRを読み付けてください。
取り付けの際、-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----から-----END
CERTIFICATE REQUEST-----を含めたすべての行をコピーして上の欄に
貼り付けてください。

※アルファメールプレミアたよれーるOffice365Webサービスオプション
をご利用のお客様は、管理者機能ページの独自SSL管理「CSR作成」
メニューから出できます。
※アルファメール2をご利用のお客様は、管理者機能ページの独自SSL
メニュー「CSRの作成」ボタンから出できます。
```

通知メールアドレス1

info@example.jp

通知メールアドレスを登録してください。通知メールアドレスには、
サイバートラストから審査に関する更新や重要初期通知など重要なメールが配信されま
す。

メールのお見落としがないようグループアドレスのご登録を推奨します。
※通知メールアドレス1は、本契約のご登録中の実務担当者メールアドレスが固定で
指定されます。

通知メールアドレス2

通知メールアドレス3

申請法人名の言語選択

必須

☒ 日本語
 ☐ 英語

※ブラウザのアドレスバーに表示される法人名を日本語もしくは英語で表
示するのを確認できます。

コモンネーム

解除

必須

※CSRの入力を完了しましたら、上のボタンを押下してください。

[www.ssl-by-slt.com/jp](#)

☐ [ssl-example.jp](#) のコモンネームにもSSL証明書を対応させる。

■申請にあつての同意事項（必ずご確認ください）

- 「ご記入いただいた個人情報取り扱い・利用目的」の内容についてご確認いただき、ご同意の上ご記入ください。
- サイバートラスト株式会社(以下、サイバートラスト社)のSureServerに関する利用規約は、下記サイトに掲載しておりますのでご確認ください。
サイバートラスト約款
※「SureServer証明書加入契約書」「SureServer EV証明書加入契約書」「SureServer証明書およびSureMail証明書CPS」「SureBoard利用規約」「SureBoard利用規約」
「EV認証証運用規定」の最新バージョンが該当します。
- 本書面でご入力いただいた個人情報および本サービスにご登録の実務担当者情報（組織名、氏名、電話番号、那署名、メールアドレス）は、SSLサー／証明書の審査・発行・管理のためサイバートラスト社に提供されます。
提供された個人情報はサイバートラスト社の利用規約に基づいて取り扱います。
- 証明書の発行と審査は、サイバートラスト株式会社が行いますが、審査にあたりサイバートラストより、申請責任者にも必要最低限のためにご連絡させていただきます。
※ご連絡までの目安 …… 本申請の当日～翌営業日
※発行段階の目安
必要書類のやりとりを含めた平均的な日数です。
必要書類の有無、審査状況によって異なります。
- SSLサー／証明書 …… 1～5営業日
- EV SSLサー／証明書 …… 5～10営業日
- 審査にあたり必要書類や申請内容のご確認をさせていただく場合は、サイバートラストより、ご登録の実務担当者様へご連絡させていただきます。（個人事業主のお客様や、ドメイン名管理に確認が必要な場合など）
- 審査の結果と結果について弊社は一切開示せず。お問い合わせ等にもお答え致しかねますのであらかじめご了承ください。
- 審査の結果、発行不可となった場合は、本サービスは自動的にキャンセルいたします。（ご利用料金や解約金が発生しません。）

記のすべての内容について確認、同意しました。

戻る

次へ

CSR	「ステップ1:CSRの作成」手順6(P.4)で画面に表示されたCSR欄の、 -----BEGIN CERTIFICATE REQUEST----- から -----END CERTIFICATE REQUEST----- までをコピーし、こちらに貼り付けます。
通知 メール アドレス1	サイバートラスト社から証明書の発行や更新に関する期限通知など重要なメールがこちらのメールアドレスに配信されます。 通知先を追加される場合は、以下「通知メールアドレス2」「通知メールアドレス3」に通知先のメールアドレスを入力します。 ※メールの見落とし防止のため、部署などのグループアドレスのご登録を推奨します。 ※通知メールアドレスは一度登録すると変更することができませんのでご注意ください。
申請法人 名の言語 選択	ブラウザのアドレスバーに表示される法人名の言語を選択します。 ※EV SSLサーバ証明書をお申し込みのお客様のみ選択ができます。 [画面イメージ] 
コモン ネーム	CSRを貼り付けた後に、「解析」をクリックすると「ステップ1:CSRの作成」手順5(P.4)で選択したコモンネームが表示されます。 「https://www.契約ドメイン名」「https://契約ドメイン名」の両方でホームページを公開される場合は、チェックボックスにチェックを入れます。

表示された内容を確認し、「上記のすべての内容について確認、同意しました。」をチェックして「次へ」をクリックします。

8 表示された内容を確認し、「約款・ご確認事項に同意する」を選択して「申し込む」をクリックします。

SSL証明書の再発行

SSL申請情報

SSL申請情報

契約ドメイン名

CSR

※ 画面省略 ※

通知メールアドレス1

通知メールアドレス2

通知メールアドレス3

申請法人名の言語選択

コモンネーム

☒ 約款の表示

☒ 約款・ご確認事項に同意する

変更申込時、受付完了メールが
実務担当者の連絡先E-mailアドレス 〇〇〇〇〇〇@〇〇〇〇〇〇.jp に送信されます。
※大塚ID管理者にも送付されます。

9 申請の完了画面が表示されます。
「ウィンドウを閉じる」をクリックし、お客様マイページからログアウトします。

大塚商会

SSL証明書の申請

SSLサーバ(証明書 (SureServer) / EV SSLサーバ(証明書 (SureServer) の
「証明書発行申請」を受け付けました。

受付確認の通知メールを実務担当者様宛にお送りしました。
申請後の流れや注意事項などを記載しておりますので必ずご確認ください。

10 「ステップ1：CSRの作成」手順6 (P. 5) で残した画面に戻り、「ログアウト」をクリックします。

以上で、ステップ2の作業は終了です。

大塚商会

基本設定
Web




ステップ3: 証明書のダウンロード

! こちらの作業は、「証明書発行のお知らせ」というメールが到着してから開始してください。

サイバートラストのページは予告なく変更される場合があります。その場合は適宜指示に従って作業を進めてください。

メールは、サイバートラストからお客様マイページの実務担当者のメールアドレス宛てに送られます。「ステップ2: 証明書の発行申請」手順7(P.8)で通知先を追加された場合は、追加したメールアドレス宛てにもメールが送られます。



お客様マイページから証明書をダウンロードします。

1 ブラウザを起動し、以下URLにアクセスします。
<https://mypage.otsuka-shokai.co.jp/keiyaku>

2 必要事項を入力し、「ログイン」をクリックします。

ログインID	「お客様番号(旧契約マイページのID)」を入力
パスワード	「お客様マイページ(旧契約マイページ)のパスワード」を入力

! 弊社営業よりお申込書でSSLサーバ証明書をご契約いただいたお客様

SSLサーバ証明書専用のログインID・パスワードをお送りしておりますのでそちらを入力し、手順3に進みます。

3 「契約内容の確認」をクリックします。

4 SSLサーバ証明書の「契約内容を確認する」をクリックします。



5 「SSL証明書ダウンロード」をクリックします。

契約サービス

契約サービス	月額料金(円)
EV SSLサーバ証明書 (SureServer)	4,800

※価格には消費税は含まれておりません。

お客様番号	W000000000
支払方法	社員/社用 毎月
利用開始日	2020/02/03
支払開始月	2020/03
契約期間	2020/01/23~
利用終了日	

ドメイン名	example.jp
証明書開始日	20200203
証明書終了日	20220228
サービス契約ID	000000
元契約ID	000000
コモンネーム	www.example.jp

契約オプション

オプションの追加はこちら

オプションの削除はこちら

サービスの解約はこちら

SSL証明書再発行

SSL証明書ダウンロード

申請法人情報変更

大塚商会

SSL証明書のダウンロード

お客様番号 0000405039

オプション名 SSLサーバ証明書 (SureServer)

※ 画面省略 ※

通知メールアドレス1 not.send@otsuka-shokai.co.jp

通知メールアドレス2

通知メールアドレス3

ダウンロードされた証明書も、Webサーバにインストールされる際には、中間CA証明書が必要となります。下記のサイトよりダウンロードしてご利用ください。

SSLサーバ証明書(SureServer)をご契約のお客様 ... SureServer(SHA-2)

EV SSLサーバ証明書(SureServer)をご契約のお客様 ... SureServer EV(SHA-2)(連絡ファイルの増設をご利用ください)

SureServer 中間CA証明書ダウンロード

ダウンロードする

6 「ダウンロードする」をクリックし、ファイルを保存します。

※ステップ4で利用しますので、SSL証明書とわかるように保存してください。

次に「SureServer 中間CA証明書ダウンロード」をクリックします。

7 サイバートラストのダウンロードページが表示されます。

次の手順は、ご契約のサービスによって異なります。

■EV SSLサーバ証明書 (SureServer) をご契約のお客様

→手順8に進みます。

■SSLサーバ証明書 (SureServer) をご契約のお客様

→手順10に進みます。

！ 手順8の作業は、「EV SSLサーバ証明書(SureServer)」をご契約のお客様向けの作業になります。

8 「SureServer EV中間CA証明書ダウンロード」をクリックします。

！ 「SureServer EV中間CA証明書ダウンロード」を必ず選択してください

誤って他の項目を選択すると、正常に設定が完了できません。

cybertrust

企業情報 手順案内 お知らせ 導入事例 検索ワードを入力

ルート・中間 CA 証明書 ダウンロード

SureServer / SureServer EV / SureMail

ルート・中間 CA 証明書 ダウンロード

このページでは、SureServer シリーズおよび SureMail のルート証明書と中間 CA 証明書をダウンロードいただけます。なおご利用にあたり、資料の加入制度、CPS をご確認くださいませようお願いします。

SureServer EV Prime SureServer Prime SureMail

SureServer EV Prime (M3, for クラウド利用) をご利用のお客様はこちら

SureServer Prime (M3, for クラウド、シールドカード利用) をご利用のお客様はこちら

SureMail をご利用のお客様はこちら

SureServer EV 中間 CA 証明書ダウンロード SureServer 中間 CA 証明書ダウンロード SureMail 中間 CA 証明書ダウンロード

9 「クロスルートあり（4階層）」タブを選択します。

「連結ファイルの場合」にある「クロスルート用中間CA証明書+中間CA証明書」の「テキスト形式」を右クリックし、保存します。

※ステップ4で利用しますので、中間証明書とわかるように保存してください。

サイバートラストの画面を閉じます。

手順6（P. 12）の画面に戻り、「閉じる」をクリックし、画面を閉じます。お客様マイページからログアウトします。

以上で、ステップ3の作業は終了です。
ステップ4に進みます。

！左図は、2021年4月時点のダウンロードページです。
ダウンロードページは予告なく変更される場合があります。

ダウンロードページが変更されていた場合は、以下に該当する中間証明書をテキスト形式でダウンロードしてください。

「SureServer EV中間CA証明書」
→「クロスルートあり(4階層)」
→「連結ファイル」
→「クロスルート用中間CA証明書+中間CA証明書」

cybertrust

企業情報 事業内容 ニュース 導入事例

English

検索ワードを入力

お問い合わせ

EV 認証証明書用 ルート・中間 CA 証明書 ダウンロード

HOME > 認証・セキュリティ事業 > SSL/TLS サービス証明書 SureServer / ルート・中間 CA 証明書 ダウンロード > EV 認証証明書用 ルート・中間 CA 証明書 ダウンロード

トップ SureServer 製品情報 お問い合わせ手順 リポート情報 申請ツール

SureServer EV Prime / SureServer EV ルート・中間 CA 証明書 ダウンロード

このページでは、SureServer EV Prime / SureServer EV 用のルート・中間 CA 証明書がダウンロードできます。企業認証(OV) 証明書の SureServer をお使いの方は、企業認証(OV)証明書用 ルート・中間 CA 証明書 ダウンロードページをご利用ください。

ご利用にあたり、最新の加入契約書、CP/CPs をご確認くださいませようお願いいたします。

2019 年 9 月 30 日以降に発行された SureServer EV Prime / SureServer EV をご利用のお客様用のルート・中間 CA 証明書

最新版の提供開始日
中間 CA 証明書: 2019 年 9 月 30 日 9:00

一般的な構成での利用を想定されている場合、クロスルートなし (3 階層) をご利用ください。
幅広いクライアントカバレッジをサポートする必要があるなど、特定のご要望がある場合はクロスルートあり (4 階層) をご利用ください。

クロスルートなし (3 階層) クロスルートあり (4 階層)

クロスルートの場合、個別インストールおよび連結ファイルのどちらをご選択いただくかは、お客様のご利用環境に応じて選択ください。

- IIS や IPanet Web Server, keytool(Tomcat) などをご利用のお客様
クロスルート用中間 CA 証明書と中間 CA 証明書を個別にダウンロードし、2 つともインストールしてください。
- Apache や BIG-IP などの OpenSSL ハンドル系のサーバーをご利用のお客様
クロスルート用中間 CA 証明書と中間 CA 証明書を連結して 1 つのファイルにしたものをインストールしてください。

個別インストールの場合

	コモンネーム (または OU の値)	設定	ダウンロード	プロファイル
ルート証明書	Security Communication RootCA1	不要※1	テキスト形式	詳細
クロスルート用 中間 CA 証明書	Security Communication RootCA2	必要	テキスト形式	詳細
中間 CA 証明書	Cybertrust Japan SureServer EV CA G3	必要	テキスト形式	詳細
サーバー証明書	お申込みの FQDN	必要	個別にご案内※2	

連結ファイルの場合

	コモンネーム (または OU の値)	設定	ダウンロード	プロファイル
ルート証明書	Security Communication RootCA1	不要※1	テキスト形式	詳細
クロスルート用 中間 CA 証明書 + 中間 CA 証明書	Cybertrust Japan SureServer EV CA G3	必要	テキスト形式	詳細
サーバー証明書	お申込みの FQDN	必要	個別にご案内※2	

※1 ルート証明書の設定が必要なサーバー(ソフトウェア・機器をご利用の場合のみ、設定してください) (例: Keyman や Lotus Domino, Keytool(Tomcat) など)。
※2 「証明書発行のお知らせ」メールに記載の URL からダウンロードしてください。

「テキスト形式」を右クリックし、保存します。

！手順10の作業は、「SSLサーバ証明書(SureServer)」をご契約のお客様向けの作業になります。

10 「SureServer 中間CA証明書ダウンロード」をクリックします。

！「SureServer 中間CA証明書ダウンロード」を必ず選択してください

誤って他の項目を選択すると、正常に設定が完了できません。

cybertrust

企業情報 事業内容 お問い合わせ 導入事例

English

検索ワードを入力

お問い合わせ

ルート・中間 CA 証明書 ダウンロード

HOME > 認証・セキュリティ事業 > SSL/TLS サービス証明書 SureServer / ルート・中間 CA 証明書 ダウンロード > SureServer / SureServer EV / SureMail ルート・中間 CA 証明書 ダウンロード

トップ SureServer 製品情報 お問い合わせ手順 リポート情報 申請ツール

SureServer / SureServer EV / SureMail ルート・中間 CA 証明書 ダウンロード

このページでは、SureServer シリーズおよび SureMail のルート証明書と中間 CA 証明書をダウンロードいただけます。なおご利用にあたり、最新の加入契約書、CP/CPs をご確認くださいませようお願いいたします。

SureServer EV Prime SureServer Prime SureMail

SureServer EV Prime (OV) for クラウド環境
ご利用のお客様はこちら

SureServer Prime (OV) for クラウド、クラウド、クラウド環境
ご利用のお客様はこちら

SureMail (OV) for クラウド環境
ご利用のお客様はこちら

SureServer EV Prime 中間 CA 証明書ダウンロード SureServer Prime 中間 CA 証明書ダウンロード SureMail 中間 CA 証明書ダウンロード

cybertrust

企業情報

事業内容

ニュース

導入事例

お問い合わせ

HOME > 保証・セキュリティ関連 > SSL/LS サーバ証明書 SureServer > ルート・中間 CA 証明書ダウンロード > 企業認証(OV)証明書用 ルート・中間 CA 証明書ダウンロード

トップ SureServer 製品情報 お申込み手順 サポート情報 申請ツール

SureServer Prime / SureServer

ルート・中間 CA 証明書 ダウンロード

このページでは、SureServer Prime / SureServer (企業認証: OV) 用のルート・中間 CA 証明書がダウンロードできます。EV 証明書の SureServer EV Prime / SureServer EV をお使いの方は、EV 保証証明書用 ルート・中間 CA 証明書 ダウンロードページをご利用ください。
ご利用にあたり、最新の加入契約書、CP/CPG をご確認くださいませようお願いいたします。

2019 年 9 月 30 日以降に発行された SureServer Prime / SureServer 用のルート・中間 CA 証明書

最新版の提供開始日
中間 CA 証明書: 2019 年 9 月 30 日 9:00

一般的な構成での利用を想定されている場合、クロスルートなし (3 階層) をご利用ください。
幅広いクライアントがアクセスをサポートする必要があるなど、特定の要望がある場合にはクロスルートあり (4 階層) をご利用ください。

クロスルートなし (3 階層) **クロスルートあり (4 階層)**

クロスルートの場合、個別インストールおよび連結ファイルのどちらをご選択いただくかは、お客様のご利用環境に応じて選択ください。

- IIS や iPlanet Web Server、keytool(Tomcat) などをご利用のお客様
クロスルート用中間 CA 証明書と中間 CA 証明書を個別にダウンロードし、かつともインストールしてください。
- Apache や BIG-IP などの OpenSSL バンドル系のサーバをご利用のお客様
クロスルート用中間 CA 証明書と中間 CA 証明書を連結して 1 つのファイルにしたものをインストールしてください。

個別インストールの場合

	コモンネーム (または OU の値)	設定	ダウンロード	プロファイル
ルート証明書	Security Communication RootCA1	不要 ^{※1}	テキスト形式	詳細
クロスルート用 中間 CA 証明書	Security Communication RootCA2	必要	テキスト形式	詳細
中間 CA 証明書	Cybertrust Japan SureServer CA G4	必要	テキスト形式	詳細
サーバ証明書	お申込みの FQDN	必要	個別にご案内 ^{※2}	

連結ファイルの場合

	コモンネーム (または OU の値)	設定	ダウンロード	プロファイル
ルート証明書	Security Communication RootCA1	不要 ^{※1}	テキスト形式	詳細
クロスルート用 中間 CA 証明書 + 中間 CA 証明書	Cybertrust Japan SureServer CA G4	必要	テキスト形式	詳細
サーバ証明書	お申込みの FQDN	必要	個別にご案内 ^{※2}	

※1 ルート証明書の発行者が必須のサーバソフトウェア・機器をご利用の場合のみ、設定してください (例: Keyman や Lotus Domino、Keytool(Tomcat) など)。

※2 「証明書発行のお知らせ」メールの記載の URL からダウンロードしてください。

11 「クロスルートあり (4階層)」タブを選択します。

「連結ファイルの場合」にある「クロスルート用中間CA証明書+中間CA証明書」のダウンロードの「テキスト形式」を右クリックし、保存します。

※ステップ4で利用しますので、中間証明書とわかるように保存してください。

サイバートラストの画面を閉じます。

手順6 (P. 12) の画面に戻り、「閉じる」をクリックし、画面を閉じます。お客様マイページからログアウトします。

以上で、ステップ3の作業は終了です。

ステップ4に進みます。

!

左図は、2021年4月時点のダウンロードページです。
ダウンロードページは予告なく変更される場合があります。


ダウンロードページが変更されていた場合は、以下に該当する中間証明書をテキスト形式でダウンロードしてください。

「SureServer EV中間CA証明書」
→「クロスルートあり(4階層)」
→「連結ファイル」
→「クロスルート用中間CA証明書+中間CA証明書」

「テキスト形式」を右クリックし、保存します。

14

ステップ4: 証明書のインストール



アルファメールプレミアの管理者機能から証明書をインストールします。


- 1 ブラウザを起動し、アルファメールプレミア
会員サイトにアクセスします。
<https://www.alpha-prm.jp/>
「ログイン」をクリックします。

- 2 必要事項を入力し、「ログイン」をクリック
します。

メールアドレス	「管理者メールアドレス(ログインID)」を入力
パスワード	「管理者パスワード」を入力


- 3 「管理者機能」をクリックします。





4 「Web」タブをクリックし、「独自SSL管理」→「独自SSL設定」をクリックします。

！ サーババージョン2環境へ切替え中のお客様
以下の手順で、サーババージョン2環境に、SSL証明書を
設定してください。
「Web」タブをクリックし、「サーババージョン2」→「独自
SSL管理」→「独自SSL設定」をクリックしてください。



5 必要事項を入力し、「設定」をクリックします。

SSL サーバ 証明書	「ステップ3: 証明書のダウンロード」手順6 (P.12)でダウンロードしたファイルをメモ帳等で 開きます。 -----BEGIN CERTIFICATE----- から -----END CERTIFICATE----- を含めたすべての行をコピーして貼り付けます。
中間 認証局 証明書	「ステップ3: 証明書のダウンロード」 手順9(P.13)でダウンロードしたファイルをメモ 帳等で開きます。 -----BEGIN CERTIFICATE----- から -----END CERTIFICATE----- を含めたすべての行をコピーして貼り付けます。

**！ 秘密鍵・クロスルート方式用中間認証局証明書は
入力しません**

▼をクリックすると入力欄が表示されますが、こちらの入力欄には何も入力しません。

```


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
-----END CERTIFICATE-----

SSLサーバ証明書が中間認証局証明書のインストールを必要とする場合
認証局から発行された中間認証局証明書の
-----BEGIN CERTIFICATE-----
から
-----END CERTIFICATE-----
を含めたすべての行をコピーし上の欄に貼り付けてください。
※連結ファイルをご利用の場合は認証局指定の順番で分割せずに貼り付け

```


！EV SSLサーバ証明書をご契約されたお客様

中間認証局証明書が1ファイルの中で、「-----BEGIN CERTIFICATE-----」から「-----END CERTIFICATE-----」までが2つ繋がっています。2つ繋がったままコピーし、ペーストしてください。



6 設定が完了すると左記画面が表示されます。
画面右上「ログアウト」をクリックします。

以上で、ステップ4の作業は終了です。
ステップ5に進みます。



ステップ5: 証明書のインストール完了確認

ステップ 1

CSRの作成

ステップ 2

証明書の再発行申請

ステップ 3

証明書の
ダウンロード

ステップ 4

証明書の
インストール

ステップ 5

証明書のイン
ストール完了確認

証明書のインストールが正常に完了されたか確認します。

1 ブラウザを起動し、以下URLにアクセスします。
https://sstool.cybertrust.ne.jp/support_tool/index01.php

2 必要事項を入力し、「設定を確認する」をクリックします。

https	選択します。
FQDN 1	取得されたSSL証明書のコモンネームを入力します。 (例) www.alpha-prm.jp

3 インストールが正常に完了された場合、証明書が正しく設定された旨の文言が表示されます。
※画面に表示される文言は、ご契約のサービスによって異なります。

併せてコモンネームとサーバ証明書の有効期限が正しいことを確認しましたら、画面を閉じます。

以上で、ステップ5の作業は終了です。
すべての作業が終了しましたので、SSLサーバ証明書をご利用いただけます。